

# グリーンシティ設定マニュアル

## Windows Live Mail 編

(Ver 1.3.0)

設定に関するご質問等は、下記へお問合せください。

コールセンター

**0120-150-676**

24時間受付（年中無休）



グリーンシティケーブルテレビ株式会社

# はじめに

## 設定の前に

メールを利用するためにはインターネットよりメールソフトをダウンロードする必要があります。ここではマイクロソフト様の Windows Live メールで設定をご案内します。

その他メールソフトをご利用希望の方は、各メールソフトの取扱説明書をご参照下さい。

## ご注意

---


弊社ではダウンロード&インストール時に発生したトラブルについては、いかなる場合でもサポート致しかねます。

お手数ではございますがパソコンメーカー様に、お問い合わせ頂きますようお願い致します。


# ■ Windows Live メール の設定方法

## 1. Windows Live メール の起動

スタートボタンから「Windows Live メール」をクリックします。



## 2. アカウントタブ→「電子メール」をクリックします。



## 3. 各項目を入力

### 3-1. 基本項目を入力

以下の項目を入力し、「次へ」をクリック。

電子メールアドレス	ご登録頂いているグリーンシティのメールアドレス
パスワード	アカウント通知書に記載されているパスワード
表示名	任意（送信相手に「差出人」として表示される名前です。）
手動でサーバー設定を構成する	オン（チェックを入れる）

Windows Live メール

### 自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。  
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:  
  
 新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:  
  
 パスワードを保存する(B)

表示名:

この電子メール アカウントを既定にする。  
 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば  
 Hotmail  
 Gmail  
 などが利用可能です。

キャンセル 次へ

## 3-2. 詳細項目を入力

以下の項目を入力し、「次へ」をクリック。

受信サーバー設定	
サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	secure.gctv.ne.jp
ポート	995
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	オン (チェックする)
次を使用して認証する	クリアテキスト
送信サーバー情報	
サーバーのアドレス	secure.gctv.ne.jp
ポート	465
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	オン (チェックする)
認証が必要	オン (チェックする)

Windows Live メール

### サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

**受信サーバー情報**

サーバーの種類:  
POP

サーバーのアドレス: secure.gctv.ne.jp      ポート: 995

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する:  
クリア テキスト

ログオン ユーザー名:  
gc99999


**送信サーバー情報**

サーバーのアドレス: secure.gctv.ne.jp      ポート: 465

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)


認証が必要(A)

### 3-3. 完了をクリック



### 4. メールの送受信が行えるか確認をします。

送受信をクリックして下さい。エラー表示がでなければ完了です。



お疲れ様でした。これで、全ての設定が完了しました。