

# グリーンシティ設定マニュアル

Android メール編

(Ver 1.0.1)

設定に関するご質問等は、下記へお問合せください。

コールセンター

0120-150-676

24時間受付（年中無休）



グリーンシティケーブルテレビ株式会社

## はじめに

メール設定には、ご加入時に弊社からお客様にお渡ししているアカウント通知書のメールアドレスとアカウント名(ユーザ名)とパスワードが必要となります。

※機種により手順や表記が異なる場合がございます。


## 設定方法

### 1. 「メール」アプリの「設定」を開く

メールアプリを起動し、メニューより「設定」を開き「アカウント追加」を開く。

### 2. 「メールプロバイダ」を選択

「Other(POP3/IMAP)」を選択します。



### 3. メールアドレスとパスワードを入力

グリーンシティが発行しているメールアドレスとパスワードを入力し、「手動セットアップ」を選択します。



### 4. アカウントの種類を選択

「POPS」を選択します。



## 5.受信サーバーの情報を入力

各項目を入力し、「次へ」を選択します。

アカウント設定

### 受信サーバーの設定

メールアドレス: test@gctv.ne.jp

ユーザー名: gcXXXXX

パスワード: .....

POP3サーバー: secure.gctv.ne.jp

セキュリティの種類: SSL/TLS

ポート: 995

私がメールを削除したら: メールをサーバーに保..

サーバーからメールを削除する場合: メールのローカルデー..

戻る 次へ

| 受信サーバーの設定 |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| メールアドレス   | アカウント ID 通知書に記載されているお客様のメールアドレス |
| ユーザー名     | アカウント ID 通知書に記載されているアカウント ID    |
| パスワード     | アカウント ID 通知書に記載されているパスワード       |
| POP3 サーバー | secure.gctv.ne.jp               |
| セキュリティの種類 | SSL/TLS                         |
| ポート       | 995                             |

※上記以外の項目は任意の項目を選択してください。

## 6.送信サーバーの情報を入力

各項目を入力し、「次へ」を選択します。

アカウント設定

送信サーバーの設定

SMTPサーバー

セキュリティの種類

ポート

ログインが必要

ユーザー名

パスワード

| 送信サーバーの設定 |                               |
|-----------|-------------------------------|
| SMTP サーバー | secure.gctv.ne.jp             |
| セキュリティの種類 | SSL/TLS                       |
| ポート       | 465                           |
| ログインが必要   | オン (チェックを入れる)                 |
| ユーザー名     | アカウント通知書に記載されているアカウント名 (ユーザ名) |
| パスワード     | アカウント通知書に記載されているパスワード         |

これで設定は完了です。